



Технические требования к участнику вебинара

1. Минимальные технические требования к компьютеру участника:
Процессор двухядерный Intel/AMD с тактовой частотой от 2,5 GHz и выше, ОЗУ от 4 ГБ.
2. Оборудование, необходимое для участия в вебинаре:
Компьютер (планшет, смартфон), наушники (акустические колонки).
3. Операционная система: Windows 7 и выше, Mac OS 10.9.x и выше, Linux.
4. Требования к Интернет-каналу
Скорость интернет-соединения от 5 Мбит/с.
Для максимально качественной передачи звука и видео мы рекомендуем использовать проводное соединение с сетевым оборудованием (по возможности исключить Wi-Fi).
5. Сервис корректно работает с браузерами:
Google Chrome (актуальная версия), Mozilla Firefox (от версии 39), Opera (от версии 30).
Обязательна установка плагина Flash Player последней версии.
Проверить версию плагина здесь: <http://www.adobe.com/software/flash/about/>
Установить или обновить плагин здесь: <http://get.adobe.com/ru/flashplayer/>



Не поддерживаются браузеры: Internet Explorer и Edge.

6. Требования к настройкам сети:
Доступность портов по следующим адресам:

Адрес	Порт
screensharing-ru.etutorium.com	1935, 8886
screensharing.etutorium.com	1935, 8886
edgeru.etutorium.com	1935
edgede.etutorium.com	1935
*.etutorium.com	1935, 8886

7. Корректная настройка прокси-сервера (при его наличии). Если используется прокси-сервер, то вам необходимо выполнить следующие настройки:
- разрешить keep-alive соединения к серверу
 - настроить таймаут соединения так, чтобы оно было достаточно велико, для участия в вебинаре (60-120 минут)
 - если на прокси-сервере включена фильтрация по MIME-типам данных, в список MIME-типов необходимо добавить тип "application/x-fcs"
 - если на прокси-сервере имеется ограничение на размер скачиваемых данных, необходимо изменить его в зависимости от типа вебинара (например, для часа прослушивания голоса это около 15-20 мегабайт, для видео или трансляции экрана цифра может быть в несколько раз больше)
8. Вы можете подключиться к трансляции в режиме онлайн прямо с мобильного устройства в качестве участника. Используйте браузер Google Chrome. Вам будут доступны все функции (трансляция звука ведущего, показ презентации, чат и др.), кроме видео ведущего и показа рабочего стола.



Тест оборудования

Перед началом вебинара пройдите тест оборудования по ссылке ниже.

Для успешного подключения к системе у вас должны стоять зеленые галочки в графах: браузер, флеш-плеер, доступность порта для трансляции.

[Тест оборудования](#)